初期設定の手引き

「〈やまぎん〉電子契約サービス」で署名済み PDF を確認するための準備と確認方法については、こちらをご確認ください。
電子署名を検証するために対応が必要になります。

※初期設定は PC 単位で行う必要があります。使用している PC を変更した場合は、再度、初期設定を実施してください。

※認証局証明書の名称と拇印は、認証局の世代によって異なります。

本資料の環境（2026 年 6 月時点）：
Windows 11
Adobe Acrobat Reader

目次

1. 認証局証明書をダウンロードする
2. 認証局証明書をインストールする
3. Adobe Acrobat の初期設定をする
4. 署名済み PDF を確認する

1. 認証局証明書をダウンロードする

【1】ログイン画面にアクセスして、表示します。

【2】「認証局証明書」を押し、ダウンロードします。認証局証明書のダウンロードは完了です。

2. 認証局証明書をインストールする

【1】「認証局証明書をダウンロードする」でダウンロードしたファイルを右クリックします。

【2】「すべて展開...」を押します。



【3】任意のフォルダーを参照し、「展開」を押します。

【4】 展開したファイルをダブルクリックします。



※認証局の世代によって、認証局証明書の名称は異なります。
※電子証明書を発行した認証局の世代がわからない場合は、すべての証明書をインストールしてください。

【5】「証明書のインストール」を押します。

【6】「現在のユーザー(C)」を選択した状態で、「次へ」を押します。

【7】「証明書をすべて次のストアに配置する(P)」を選択した状態で、「参照」を押します。



【8】「信頼されたルート証明機関」を選択した状態で、「OK」を押します。



【9】「証明書ストア」欄に「信頼されたルート証明機関」が選択されていることを確認し、「次へ」を押します。



【10】「完了」を押します。



【11】「はい」を押します。

【12】「OK」を押します。認証局証明書のインストールは完了です。



3. Adobe Acrobat の初期設定をする

【1】Adobe Acrobat を起動します。

【2】「メニュー」を押します。

【3】「環境設定」を押します。

【4】「署名」を押します。

【5】「検証」欄の「詳細...」を押します。

【6】「署名を検証(S)」にチェックを入れます。



【7】「OK」を押します。Adobe Acrobat の初期設定は完了です。



4. 署名済み PDF を確認する

【1】電子契約サービスからダウンロードした PDF を Adobe Acrobat で開き、「署名アイコン」を押します。



【2】「バージョン～署名済み」と表示されているリンクの左側にある「＞」を押します。



【3】 電子署名の情報が表示されます。



※「AMANO～により署名済み」はタイムスタンプです。

【4】「署名の詳細」と表示されているリンクの左側にある「＞」を押します。



【5】「証明書の詳細...」を押します。



【6】「詳細」を押します。



【7】「サブジェクト」を押します。

【8】 お客さま固有の電子証明書の情報が表示されます。



※個人または法人でサブジェクト(証明書の所有者情報)の内容は異なります。

以下のように表示されている場合は、認証局証明書のインストールが成功しており、署名済み PDF は有効です。



以下のように表示されている場合は、認証局証明書のインストールが失敗している可能性があります。
「認証局証明書をインストールする」より再度、インストールをお試しください。